



管理サイト操作マニュアル

Version.2.2.



株式会社スカラコミュニケーションズ

改訂履歴

| Version | 日付 | 内容 |
|---------|------------|--|
| 1.0 | 2007.10.22 | 新規作成 |
| 1.1 | 2007.11.30 | 一括登録機能追加 |
| 1.2 | 2008.2.1 | 1.「関連コンテンツ」No 変更機能追加 2.「巡回収集」個別収集機能追加 |
| 1.3 | 2008.4.8 | 1.関連コンテンツの期間設定機能追加 2.関連コンテンツの固定表示設定機能追加 3.検索結果ページからのリンク集計機能追加 4.URL ランキング表示機能追加 5.最適化機能のインデックスファイルの表示順位設定機能追加 6.最適化機能の設定可能ポイント範囲の変更 7.表示除外設定の URL 登録機能追加 8.表示除外設定の "*"を使用した登録機能追加 9.デッドリンク表示機能追加 |
| 2.0 | 2010.2.1 | 1.クエリランキング表示機能追加 2.ユーザー権限設定機能追加 3.管理サイトイベントログ取得機能追加 4.検索性数比較グラフ表示機能追加 5.検索元 URL 集計機能追加 6.URL 個別設定機能追加 7.除外 IP アドレス設定機能追加 8.各グラフの画像化 |
| 2.1 | 2011.9.27 | 1. URL 個別設定機能に入力例追加 2.関連コンテンツキーワード連動コンテンツ表示一括登録に注釈追加 |
| 2.2 | 2013.2.1 | 1.マニュアルのリニューアル 2.オプション機能のマニュアル追加 |
| | | |

目次

| | |
|---|-----------|
| 1. はじめに | 5 |
| 1. 1. ログイン画面 | 5 |
| 1. 2. メニューの説明 | 6 |
| 2. 関連コンテンツ設定 | 8 |
| 2. 1. 固定コンテンツ表示 — 一覧画面 | 9 |
| 2. 1. 1. 各メニューの機能説明 | 9 |
| 2. 2. キーワード連動表示 — 一覧画面 | 11 |
| 2. 2. 1. 各メニューの機能説明 | 11 |
| 2. 3. キーワード連動表示 — 登録画面 | 13 |
| 2. 3. 1. 各メニューの機能説明 | 13 |
| 2. 4. キーワード連動表示 — 編集画面 | 15 |
| 2. 4. 1. 各メニューの機能説明 | 15 |
| 2. 5. キーワード連動表示 — 一括登録画面 | 17 |
| 2. 5. 1. 各メニューの機能説明 | 17 |
| 3. 最適化設定 | 18 |
| 3. 1. 最適化設定 — 基本設定画面 | 19 |
| 3. 1. 1. 各メニューの機能説明 | 19 |
| 3. 2. 最適化設定 — URL 個別設定画面 | 20 |
| 3. 2. 1. 各メニューの機能説明 | 20 |
| 3. 2. 2. URL パターン入力例 | 21 |
| 3. 3. 【オプション機能】最適化設定 — キーワード・URL 個別設定画面 | 22 |
| 3. 3. 1. 各メニューの機能説明 | 22 |
| 3. 3. 2. キーワード・URL パターン入力例 | 23 |
| 4. 検索除外設定 | 24 |
| 4. 1. 検索除外設定画面 | 24 |
| 4. 1. 1. 各メニューの機能説明 | 24 |
| 4. 1. 2. URL パターン入力例 | 24 |
| 5. 利用状況確認 | 25 |
| 5. 1. 利用状況確認 — 月別表示画面 | 25 |
| 5. 1. 1. 各メニューの機能説明 | 25 |
| 5. 2. 利用状況確認 — 日別表示画面 | 26 |
| 5. 2. 1. 各メニューの機能説明 | 26 |
| 5. 3. 利用状況確認 — 時間別表示画面 | 27 |
| 5. 3. 1. 各メニューの機能説明 | 27 |
| 5. 4. 利用状況確認 — 検索件数比較グラフ画面 | 28 |
| 5. 4. 1. 各メニューの機能説明 | 28 |
| 6. ランキング | 29 |
| 6. 1. キーワードランキング — 月別表示画面 | 29 |

| | |
|---|-----------|
| 6. 1. 1. 各メニューの機能説明 | 29 |
| 6. 2. キーワードランキング – 日別表示画面 | 31 |
| 6. 2. 1. 各メニューの機能説明 | 31 |
| 6. 3. キーワードランキング – 期間指定表示画面 | 33 |
| 6. 3. 1. 各メニューの機能説明 | 33 |
| 6. 4. キーワードランキング – 検索元 URL 集計画面 | 34 |
| 6. 4. 1. 各メニューの機能説明 | 34 |
| 6. 5. キーワードランキング – キーワードランキング詳細画面 | 35 |
| 6. 5. 1. 各メニューの機能説明 | 35 |
| 6. 6. 【オプション機能】キーワードランキング – ランキング表示設定画面 | 36 |
| 6. 6. 1. 各メニューの機能説明 | 36 |
| 6. 7. URL ランキング – URL ランキング一覧画面 | 37 |
| 6. 7. 1. 各メニューの機能説明 | 37 |
| 6. 8. URL ランキング – ランキング詳細画面 | 38 |
| 6. 8. 1. 各メニューの機能説明 | 38 |
| 6. 9. クエリランキング – 期間指定表示画面 | 39 |
| 6. 9. 1. 各メニューの機能説明 | 39 |
| 6. 10. クエリランキング – 検索元 URL 集計画面 | 40 |
| 6. 10. 1. 各メニューの機能説明 | 40 |
| 6. 11. クエリランキング – クエリランキング詳細画面 | 41 |
| 6. 11. 1. 各メニューの機能説明 | 41 |
| 7. 巡回収集 | 42 |
| 7. 1. 巡回収集 – 巡回履歴画面 | 42 |
| 7. 1. 1. 各メニューの機能説明 | 42 |
| 7. 2. 巡回収集 – デッドリンク URL 表示画面 | 43 |
| 7. 2. 1. 各メニューの機能説明 | 43 |
| 7. 2. 2. 対応エラーコード一覧 | 44 |
| 7. 3. 巡回収集 – デッドリンク URL 一覧画面 | 45 |
| 7. 3. 1. 各メニューの機能説明 | 45 |
| 7. 4. 巡回収集 – 個別収集画面 | 46 |
| 7. 4. 1. 各メニューの機能説明 | 46 |
| 8. ユーザー管理 | 47 |
| 8. 1. ユーザー管理画面 | 47 |
| 8. 1. 1. 各メニューの機能説明 | 48 |
| 9. イベントログ | 49 |
| 9. 1. イベントログ画面 | 49 |
| 9. 1. 1. 各メニューの機能説明 | 49 |
| 10. 検索元グループ設定 | 50 |
| 10. 1. 検索元グループ設定画面 | 50 |
| 10. 1. 1. 各メニューの機能説明 | 51 |
| 10. 1. 2. 検索元 URL パターン入力例 | 51 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 11. 除外 IP 設定 | 52 |
| 11. 1. 除外 IP 設定 — 検索ログ画面 | 52 |
| 11. 1. 1. 各メニューの機能説明 | 52 |
| 11. 1. 2. 除外 IP アドレス入力例 | 52 |
| 12. 【オプション機能】もしかして機能設定 | 53 |
| 12. 1. もしかして機能設定 — 一覧画面 | 54 |
| 12. 1. 1. 各メニューの機能説明 | 54 |
| 12. 2. もしかして機能設定 — 登録画面 | 55 |
| 12. 2. 1. 各メニューの機能説明 | 55 |
| 12. 3. もしかして機能設定 — 編集画面 | 56 |
| 12. 3. 1. 各メニューの機能説明 | 56 |
| 13. 【オプション機能】関連語検索設定 | 57 |
| 13. 1. 関連語検索設定 — 一覧画面 | 58 |
| 13. 1. 1. 各メニューの機能説明 | 58 |
| 13. 2. 関連語検索設定 — 登録画面 | 59 |
| 13. 2. 1. 各メニューの機能説明 | 59 |
| 13. 3. 関連語検索設定 — 編集画面 | 60 |
| 13. 3. 1. 各メニューの機能説明 | 60 |
| 13. 4. 関連語検索設定 — 一括登録画面 | 61 |
| 13. 4. 1. 各メニューの機能説明 | 61 |
| 14. 【オプション機能】関連語表示設定 | 62 |
| 14. 1. 関連語表示設定 — 一覧画面 | 63 |
| 14. 1. 1. 各メニューの機能説明 | 63 |
| 14. 2. 関連語表示設定 — 登録画面 | 64 |
| 14. 2. 1. 各メニューの機能説明 | 64 |
| 14. 3. 関連語表示設定 — 編集画面 | 65 |
| 14. 3. 1. 各メニューの機能説明 | 65 |
| 14. 4. 関連語表示設定 — 一括登録画面 | 66 |
| 14. 4. 1. 各メニューの機能説明 | 66 |
| 15. 【オプション機能】サジェスト除外設定 | 67 |
| 15. 1. サジェスト除外設定画面 | 68 |
| 15. 1. 1. 各メニューの機能説明 | 68 |
| 16. 【オプション機能】サジェスト追加設定 | 69 |
| 16. 1. サジェスト追加設定画面 | 70 |
| 16. 1. 1. 各メニューの機能説明 | 70 |

1. はじめに

1. 1. ログイン画面



見えるサイト内検索エンジン
i-search

ユーザーID


パスワード ログイン

Digi-Ara Communications

- ① [ユーザーID]欄にユーザーIDを入力
- ② [パスワード]欄にパスワードを入力
- ③ [ログイン]ボタンをクリック

※ 同じユーザーID で複数ログインした場合、最後にログインしたユーザーのみ有効となります。(前にログインしたユーザーは自動的にログアウトされます。)

1. 2. メニューの説明



マニュアルと利用規約のダウンロードおよび以下のメニューを選択することができます。

また、検索窓 HTML を掲示しています。

- **関連コンテンツ設定**

公開サイトに常に表示させる固定コンテンツ表示 (▶P.9) と、検索キーワードに連動するキーワード連動コンテンツ表示 (▶P.11) を設定することができます。

- **【オプション機能】もしかして機能設定**

検索されたワードの表記ゆれに対応するよう、あらかじめ登録されたワードを「もしかして ○○」のようにリンクで表示することができます。(▶P.53)

- **【オプション機能】関連語検索設定**

検索ワードの表記ゆれや入力間違いと思われる単語を関連づけて検索することができます。(▶P.57)

- **【オプション機能】関連語表示設定**

検索ワードに関連するワードをリンクで表示することができます。(▶P.62)

- **最適化設定**

タイトルやメタタグの他、同一ディレクトリやインデックスページなどにポイント付けすることにより、検索結果の順位を最適化することができます。(▶P.19)

また、個別 URL およびディレクトリ単位にポイント付けすることもできます。(▶P.20)

オプション機能として、特定のキーワードで検索された場合に、上位に表示させたいページにポイントを付与することもできます。(▶P.22)

- **検索除外設定**

検索結果から除外したいページを、ファイルやディレクトリごとに設定することができます。(▶P.24)

- **【オプション機能】サジェスト追加設定**

検索ワード入力時に優先的に表示(サジェスト表示)させたい候補ワードを設定することができます。(▶P.69)

- **【オプション機能】サジェスト除外設定**
検索ワード入力時にサジェスト表示したくないワードを除外することができます。(▶P.67)
- **利用状況確認**
月別・日別・時間別での利用状況をグラフで確認することができます。(▶P.25)
また、異なる2つの期間の利用状況の比較をすることもできます。(▶P.28)
- **ランキング**
キーワードランキング、URL ランキング、クエリランキングを参照することができます。(▶P.29)
オプション機能として、検索数の多いキーワードのランキングを公開サイトに表示することもできます。(▶P.36)
- **巡回収集**
検索対象サイトのページ収集履歴とデッドリンクの表示、および個別収集を行うことができます。(▶P.42)
- **ユーザー管理**
ユーザーの作成や権限の設定をすることができます。(▶P.47)
- **イベントログ**
管理サイトの操作ログを確認することができます。(▶P.49)
- **検索元グループ設定**
検索元 URL をグループ化することができます。ランキング表示の絞り込みに利用することができます。(▶P.50)
- **除外 IP 設定**
検索集計から除外する IP アドレスを設定することができます。(▶P.52)
- **ログアウト**
接続を終了させることができます。
- **検索窓 HTML タグ**
画面下のテキストボックスを参考にして、各検索窓設置ページに設定します。

2. 関連コンテンツ設定

公開サイトの関連コンテンツ(プロモーション)表示エリアに、誘導させたい任意のページを設定することができます。

関連コンテンツの設定には、常に表示させる「固定コンテンツ表示」と検索キーワードに連動する「キーワード連動表示」があります。

登録(更新)画面で指定した URL のページをキャプチャし、関連コンテンツ表示エリアに表示させます。




※ キャプチャは、10 秒ごとに 1 画像を取得する為、関連コンテンツの登録数が多い場合は、画像の反映に時間がかかります。



※ キャプチャがされていない場合は、「Now Printing」と表示されます。

2. 1. 固定コンテンツ表示 ― 一覧画面

常に表示させる固定コンテンツ(ページ)を設定することができます。

2. 1. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|----------------|--|
| [URL]欄(上図①) | 固定コンテンツとして登録するページの URL を入力します。 |
| [コメント]欄(上図①) | コンテンツの説明を表示する場合は、コメントを入力します。(200 文字以内) ※ 改行する場合は、Enter で改行します。 |
| [画像]欄(上図①) | 指定したページのキャプチャではなく任意の画像を表示する場合は、[参照]ボタンをクリックし、ローカルフォルダから画像(JPEG)ファイルを選択してアップロードします。(サイズは自動的にリサイズされます。) ※ リサイズ後の画像が正常に表示されない場合は、余白(白い色)の部分をトリミング(切り取り)する、または縦横の比率を 3:4 にしてください。 ※ 登録した画像を削除する場合は、  アイコン(上図①)をクリックし [登録]ボタンをクリックします。 |
| [表示期間]欄(上図①) | 表示期間を設定する場合は、期間を指定します。 ※ 時間は、00 時から 23 時まで入力できます。 |
| [▲][▼]リンク(上図②) | コンテンツの表示順を変更します。 |

| | |
|---------|---|
| [登録]ボタン | <p>設定した内容を更新(全データ上書き)し、公開します。</p> <p>※ [登録]ボタンクリック後、アイコンが表示されます。</p> <p>※ アイコンをクリックするとキャプチャ画像(プレビュー)を確認することができます。</p> |
|---------|---|

※ 既存の固定コンテンツを削除する場合は、該当項目の入力値を削除し、[登録]ボタンをクリックします。

2. 2. キーワード連動表示 ― 一覧画面

検索キーワードに連動するコンテンツ(ページ)を設定することができます。

adminさま

キーワード連動表示 > 一覧

Digi-Ara Communications

② [Page 1/1] [1]

| <input type="checkbox"/> | No. | ⑤ 順位 | キーワード | 関連キーワード | ④ 操作 | ③ 公開済 |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|----------|-----------------------------------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 4 | <input type="checkbox"/> | i-entry | entry I-ENTRY アンケート メール配信 | 編集 削除 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | <input type="checkbox"/> | i-search | search SEARCH サイト内検索 I-SEARCH | 編集 | 済 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | <input type="checkbox"/> | i-ask | ASK I-ASK FAQ Q&A faq よくあるご質問 | 編集 | 済 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | IVR | 自動音声応答 留守電 ポイント交換 電話応答 オペレータ 自動電話 | 編集 | 済 |

① 新規登録 更新 ダウンロード UTF-8でダウンロード

2. 2. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|-------------------------|--|
| [新規登録]ボタン(上図①) | キーワード連動表示 ― 登録画面に遷移します。(▶P.13) |
| [更新]ボタン(上図①) | <p>設定した内容を更新(全データ上書き)し、公開します。</p> <p>※ チェックボックス(上図②)にチェックが付いているコンテンツが公開サイトに反映されます。</p> <p>【新規登録したコンテンツの場合】</p> <p>公開後、[公開済]欄(上図③)に「済」と表示されます。</p> <p>【既存のコンテンツの場合】</p> <p>キャプチャ画像は再取得(キャプチャし直し)されます。</p> <p>※ 非公開にする場合は、チェックボックス(上図②)のチェックを外し、[更新]ボタンをクリックします。</p> |
| [ダウンロード]ボタン(上図①) | <p>登録されている全データを TXT ファイル(タブ区切り)で出力します。</p> <p>※ 登録データに改行がある場合、改行部分が改行タグ()に変換されます。</p> |
| [UTF-8 でダウンロード]ボタン(上図①) | <p>登録されている全データを TXT ファイル(タブ区切り、文字コード: UTF-8)で出力します。</p> <p>※ 登録データに改行がある場合、改行部分が改行タグ()に変換されます。</p> |
| [編集]ボタン(上図④) | キーワード連動表示 ― 編集画面に遷移します。(▶P.15) |

| | |
|----------------|---|
| [削除]ボタン(前頁の図④) | <p>コンテンツを削除します。</p> <p>※ 公開済みのコンテンツは削除できません。</p> <p>※ 公開済みのコンテンツを削除する場合は、チェックボックス(前頁の図②)のチェックを外し、[更新]ボタン(前頁の図①)をクリックすると、[削除]ボタンが表示され、削除することができます。</p> |
| [順位]欄(前頁の図⑤) | <p>複数のキーワードで検索された場合の表示順位を設定します。変更No.を入力し、[更新]ボタンをクリックします。</p> <p>※ 複数のキーワードで検索された場合、登録されている「キーワード」と「関連キーワード」の中でヒットしたNo.の小さいコンテンツが表示されます。(前頁の図を例にした場合、「search IVR」で検索すると、No.1のコンテンツが表示されます。)</p> <p>※ 複数のNo.は一度に更新できません。</p> |

2. 3. キーワード連動表示 – 登録画面

検索キーワードに連動したコンテンツ(ページ)を新規に登録することができます。

2. 3. 1. 各メニューの機能説明


| | |
|-----------------|--|
| [キーワード]欄(上図①) | <p>コンテンツを表示する検索キーワードを入力します。(30 文字以内)</p> <p>※ 既に使用されている検索キーワードは登録できません。</p> <p>※ 空白(スペース)を含む検索キーワードは登録できません。</p> |
| [関連キーワード]欄(上図①) | <p>[キーワード]欄に入力した検索キーワード以外に設定する場合は、入力します。</p> <p>※ 既に使用されている検索キーワードは登録できません。</p> <p>※ 空白(スペース)を含む検索キーワードは登録できません。</p> |
| [期間指定]欄(上図②) | <p>表示期間を設定する場合は、期間を指定します。</p> <p>※ 時間は、00 時から 23 時まで入力できます。</p> |
| [URL]欄(上図③) | <p>登録するページの URL を入力します。</p> |
| [コメント]欄(上図③) | <p>コンテンツの説明を表示する場合は、コメントを入力します。(200 文字以内)</p> <p>※ 改行する場合は、Enter で改行します。(ダウンロードデータでは、改行タグ()に変換されます。)</p> |
| [画像]欄(上図③) | <p>指定したページのキャプチャではなく任意の画像を表示する場合は、[参照]ボタンをクリックし、ローカルフォルダから画像(JPEG)ファイルを選択してアップロードします。(サイズは自動的にリサイズされます。)</p> <p>※ リサイズ後の画像が正常に表示されない場合は、余白(白い色)の部分トリミング(切り取り)する、または縦横の比率を 3:4 にしてください。</p> |





| | |
|------------------|---|
| [▲][▼]リンク(前頁の図④) | コンテンツの表示順を変更します。 |
| [登録]ボタン/[更新]ボタン | <p>設定した内容を登録します。</p> <p>※ 公開サイトに反映させる場合は、キーワード連動表示 ― 一覧画面で、該当コンテンツのチェックボックス(前頁の図②)にチェックを付け、[更新]ボタン(P.11 の図①)をクリックします。</p> |

2. 4. キーワード連動表示 — 編集画面

検索キーワードに連動した既存のコンテンツを編集することができます。


2. 4. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|-----------------|---|
| [キーワード]欄(上図①) | コンテンツを表示する検索キーワードを入力します。(30 文字以内) ※ 既に使用されている検索キーワードは登録できません。 ※ 空白(スペース)を含む検索キーワードは登録できません。 |
| [関連キーワード]欄(上図①) | [キーワード]欄に入力した検索キーワード以外に設定する場合は、入力します。 ※ 既に使用されている検索キーワードは登録できません。 ※ 空白(スペース)を含む検索キーワードは登録できません。 |
| [期間指定]欄(上図②) | 表示期間を設定する場合は、期間を指定します。 ※ 時間は、00 時から 23 時まで入力できます。 |
| [URL]欄(上図③) | URL を入力します。 ※  アイコン(上図③)をクリックするとキャプチャ画像(プレビュー)を確認することができます。 |
| [コメント]欄(上図④) | コンテンツの説明を表示する場合は、コメントを入力します。(200 文字以内) ※ 改行する場合は、Enter で改行します。(ダウンロードデータでは、改行タグ()に変換されます。) |

| | |
|------------------|--|
| [画像]欄(前頁の図③) | <p>指定したページのキャプチャではなく任意の画像を表示する場合は、[参照]ボタンをクリックし、ローカルフォルダから画像(JPEG)ファイルを選択してアップロードします。(サイズは自動的にリサイズされます。)</p> <p>※ リサイズ後の画像が正常に表示されない場合は、余白(白い色)の部分をトリミング(切り取り)する、または縦横の比率を3:4にしてください。</p> <p>※ 画像が設定されているコンテンツは、画像欄の左側に  アイコン(前頁の図③)が表示されます。</p> <p>※  アイコン(前頁の図③)をクリックするとキャプチャ画像(プレビュー)を確認することができます。</p> <p>※ 画像を削除する場合は、 アイコン(前頁の図③)をクリックします。</p> |
| [▲][▼]リンク(前頁の図④) | コンテンツの表示順を変更します。 |
| [更新]ボタン | <p>設定した内容を更新(上書き)します。</p> <p>※ 公開サイトに反映させる場合は、キーワード連動表示  一覧画面のチェックボックス(P.11 の図②)にチェックが付いている状態で、[更新]ボタン(P.11 の図①)をクリックします。</p> |

2. 5. キーワード連動表示 ― 一括登録画面

キーワード連動表示 ― 一覧画面からダウンロードしたファイルを元に、キーワード連動コンテンツの一括登録をすることができます。



2. 5. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|--------------|---|
| 登録モード(上図①) | <p>一括登録の登録方法を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 全削除/全登録 : 既存のコンテンツをすべて削除(クリア)し、アップロードしたファイルの内容を反映します。・ 追加登録 : 既存のコンテンツに追加登録します。(すでに登録されているキーワード・関連キーワードは重複して登録することはできません。) |
| [参照]ボタン(上図②) | <p>ローカルフォルダからアップロードする TXT ファイルを選択します。</p> <p>※ ダウンロードデータを参考にしてデータを作成します。(▶P.11)</p> <p>※ フォーマットを変更すると、正常に登録することができません。</p> <p>※ コメントを改行させる場合は、改行タグ()を入力します。</p> |
| [登録]ボタン(上図③) | <p>選択したファイルの内容を登録します。</p> <p>※ 公開サイトに反映させる場合は、キーワード連動表示 ― 一覧画面の[更新]ボタン(P.11 の図①)をクリックします。</p> |

※ 「公開」「画像[1]～画像[6]」は、一括登録では登録できません。

3. 最適化設定

タイトルやメタタグの他、同一ディレクトリやインデックスページなどにポイント付けすることにより、検索結果の表示優先度を調整することができます。

最適化の設定には、タイトルタグやメタタグなどに検索キーワードが含まれている場合にポイントを付与する「基本設定」と、URL またはディレクトリ単位にポイントを付与する「URL 個別設定」があります。

また、オプション機能として特定のキーワードで検索された場合に、上位に表示させたいページにポイントを付与する「キーワード・URL 個別設定」があります。

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search bar: サポート (Support)
- Search button: 検索 (Search)
- Display settings: 表示件数 (10件, 20件, 50件), 画像サイズ (小, 中, 大), 表示順 (新着順, 一致順)
- Result count: “サポート” の検索結果は 80 件です。
- Five search results are listed, each with a thumbnail, title, description, and URL.
- A red arrow on the right side points downwards, indicating a ranking from high to low points.

| Rank (by points) | Thumbnail | Title | Description | URL |
|------------------|-----------|--|--|---|
| 1 (高) | | 東北地方太平洋沖地震の影響に関するお知らせ ニューストピックス デジアナコミュニケーションズ | 株式会社デジアナコミュニケーションズの「ニューストピックス」についてご紹介いたします。 | http://www.dig-i-ana.com/news/2011/201110314.html |
| 2 | | 法人サイト向けニュース掲示 デジアナコミュニケーションズ | 法人サイト向けニュース掲示についてご紹介いたします。 | http://www.dig-i-ana.com/webtopnews/ |
| 3 | | 総合アンケートシステム i-entry デジアナコミュニケーションズ | 株式会社デジアナコミュニケーションズの総合アンケートシステム「i-entry」についてご紹介いたします。 | http://www.dig-i-ana.com/i-entry/ |
| 4 | | FAQ FAQシステム i-ask デジアナコミュニケーションズ | 株式会社デジアナコミュニケーションズのFAQシステム「i-ask」についてご紹介いたします。 | http://www.dig-i-ana.com/i-ask/faq/faq_10.html |
| 5 (低) | | カスタマイズ 法人向けニュース配信 & 検索 デジアナコミュニケーションズ | 企業向けニュース配信 & 検索サービスのカスタマイズについてご紹介いたします。 | http://www.dig-i-ana.com/bizsin/customize.html |

3. 1. 最適化設定 — 基本設定画面

タイトルタグやメタタグなどに検索キーワードが含まれている場合にポイントを付与することができます。

admin さま

最適化設定

Digi-Ana Communications

Top

関連コンテンツ設定

最適化設定
・基本設定
・URL個別設定

検索除外設定

利用状況確認

ランキング

巡回収集

ユーザー管理

イベントログ

検索元グループ設定

除外IP設定

ログアウト

ポイント設定

タイトル

メタタグ[description]

メタタグ[keywords]

ボディ

同一ディレクトリ

一階層下ディレクトリ

インデックス

※ URLが"/"で終了するページに、上記設定ポイントが加算されます。

①

※ 更に、上記テキストエリアにファイル名 (例: index.htmlなど) を入力する事により、該当ページにも設定ページにも設定ポイントが加算されます。
ファイル名を複数入力される場合は、改行を入れて下さい。

※ポイント設定は0～1000まで入力可能です。

②

3. 1. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|-------------------|---|
| タイトル | タイトルタグ(<title></title>)内に含まれる検索キーワードのヒット数にポイントが乗算されます。 |
| メタタグ[description] | メタタグ description(<meta name="description" content="">)内に含まれる検索キーワードのヒット数にポイントが乗算されます。 |
| メタタグ[keywords] | メタタグ keyword(<meta name="keywords" content="">)内に含まれる検索キーワードのヒット数にポイントが乗算されます。 |
| ボディ | ボディタグ(<body></body>)内に含まれる検索キーワードのヒット数にポイントが乗算されます。 |
| 同一ディレクトリ | 検索を実行したページと同一ディレクトリのページにポイントを加算します。 |
| 一階層下ディレクトリ | 検索を実行したページより一階層下のディレクトリにポイントを加算します。 |
| インデックス | テキストエリア(上図①)に入力されたファイル名にポイントを加算します。 |
| [更新]ボタン(上図②) | 設定した内容を更新します。 |

※ 特定ファイルのポイントを下げの場合は、以下のタグを HTML ソースに記述することでポイントを減算することができます。

【記述例】20 ポイント減算する場合 : <meta name="minus" content="20">

※ 付与するポイント数は、0～1000 を指定します。ポイント設定が 0 の場合、ポイントは加算されません。

3. 2. 最適化設定 — URL 個別設定画面

URL またはディレクトリ単位にポイントを付与することができます。

The screenshot shows the 'URL 個別設定' (URL Individual Settings) page. The sidebar on the left contains links for 'Top', '関連コンテンツ設定', '最適化設定' (with sub-links for '基本設定' and 'URL個別設定'), '検索除外設定', '利用状況確認', 'ランキング', '巡回収集', 'ユーザー管理', 'イベントログ', '検索元グループ設定', '除外IP設定', and 'ログアウト'. The top navigation bar shows '最適化設定 > URL個別設定' and the 'Digi-Ara Communications' logo. The main content area is titled 'URL パターン編集' and contains a form with the following fields: 'No.4' (value: 4), 'URL' (value: http://www.digi-ana.com/dbecs/case22/index.html), 'ポイント' (value: 200), and 'メモ' (value: パターン化). There are buttons for '追加' (Add), '更新' (Update), and '削除' (Delete). Below this is a section titled 'URL パターン一覧' which contains a table with the following data:

| No | URL パターン | ポイント | 操作 |
|----|---|------|----|
| 1 | http://www.digi-ana.com/ | 200 | 削除 |
| 2 | http://www.digi-ana.com/service/faq.html | 200 | 削除 |
| 3 | http://www.digi-ana.com/dbecs/case/index.html | 200 | 削除 |
| 4 | http://www.digi-ana.com/dbecs/case22/index.html | 200 | 削除 |

3. 2. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|------------------|--|
| [URL]欄(上図①) | ポイントを付与する URL を入力します。 |
| [ポイント]欄(上図①) | 付与するポイントを入力します。 ※ -1000 から 1000 まで指定することができます。 |
| [メモ]欄(上図①) | ポイントを付与した理由などのメモを残す場合は、入力します。 |
| [追加]ボタン(上図①) | URL パターンを追加します。 ※ URL パターンは、1000 パターンまで追加できます。 |
| [更新]ボタン(上図①) | 編集した内容を更新します。 |
| [削除]ボタン(上図①) | 選択した URL パターンを削除します。 ※ URL パターン一覧(上図③)の[削除]ボタンをクリックして削除することもできます。 |
| [参照]ボタン(上図②) | ローカルフォルダから TXT ファイルを選択します。 |
| [アップロード]ボタン(上図②) | データを更新(上書き)します。 |
| [ダウンロード]ボタン(上図②) | 登録データを TXT ファイル(タブ区切り)で出力します。 |

※ 付与したポイントは次回の巡回実行後に反映されます。

※ 変更または削除する場合は、登録済み URL パターン一覧(上図③)より該当のパターンを選択します。

※ 登録済み URL パターンを選択した場合のみ、[更新]ボタンと[削除]ボタン(上図①)が表示されます。

3. 2. 2. URL パターン入力例

| | |
|--|------------------------------|
| http://www.digi-ana.com/company/profile. html | 該当ページにポイントを付与します。 |
| http://www.digi-ana.com/search/ | 「search」ディレクトリにポイントを付与します。 |
| http://www.digi-ana.com/search/* | 「search」ディレクトリ以下にポイントを付与します。 |

※ ポイント付与の設定が重複している状態となった場合は、合算したポイントが付与されます。

3. 3.【オプション機能】最適化設定 – キーワード・URL 個別設定画面

特定のキーワードで検索された場合、上位に表示させたいページをポイント設定することができます。

The screenshot shows the 'i-search' admin interface. The main content area is titled 'キーワード・URL パターン編集' (Keyword・URL Pattern Edit). It contains a form with fields for 'キーワード' (Keyword), 'URL', and 'ポイント' (Points). Below the form is a table with columns 'No', 'キーワード', 'URL', 'ポイント', and '操作' (Action). The table lists two entries: 'デジアナコミュニケーションズ' (Digi-A Communications) and 'サイト内検索' (Site Search). Red boxes and numbers 1, 2, and 3 highlight specific areas: 1 points to the form fields, 2 points to the '参照' (Reference) button, and 3 points to the table.

※ 上図一行目の設定の場合、「デジアナコミュニケーションズ」で検索された際、
「http://www.digi-ana.com/index.html」のページに 1000 ポイント付与されるため、検索結果の上位に表示
することができます。

3. 3. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|---------------|---|
| [キーワード]欄(上図①) | ポイントを付与する URL がヒットする検索ワードを入力します。 |
| [URL]欄(上図①) | ポイントを付与する URL を入力します。 |
| [ポイント]欄(上図①) | 付与するポイントを入力します。 ※ -1000 から 1000 まで指定することができます。 |
| [メモ]欄(上図①) | ポイントを付与した理由などのメモを残す場合は、入力します。 |
| [追加]ボタン(上図①) | キーワード・URL パターンを追加します。 |
| [更新]ボタン(上図①) | 編集した内容を更新します。 |
| [削除]ボタン(上図①) | 選択したキーワード・URL パターンを削除します。 ※ キーワード・URL パターン一覧(上図③)の[削除]ボタンをクリックして削除することもできます。 |
| [参照]ボタン(上図②) | ローカルフォルダからファイルを選択します。 |

| | |
|--------------------|--|
| [アップロード]ボタン(前頁の図②) | <p>データを更新(上書き)します。</p> <p>※ ダウンロードデータを参考にして一括登録するデータを作成します。</p> <p>※ フォーマットを変更すると、正常に登録することができません。</p> |
| [ダウンロード]ボタン(前頁の図②) | 登録されている全データを TXT ファイル(タブ区切り)で出力します。 |

- ※ 変更または削除する場合は、登録済み URL パターン一覧(前頁の図③)より該当のパターンを選択します。
- ※ 登録済みキーワード・URL パターンを選択した場合のみ、[更新]ボタンと[削除]ボタン(前頁の図①)が表示されます。
- ※ キーワード、URL は重複して登録することができますが、キーワードと URL の組み合わせが同じパターンは重複して登録することはできません。

3. 3. 2. キーワード・URL パターン入力例

| | |
|--|--|
| http://www.digi-ana.com/company/index.html | 該当ページにポイントを設定します。 |
| http://www.digi-ana.com/search/* | 「search」ディレクトリ以下のファイルにポイントを設定します。 |
| http://www.digi-ana.com/service/*.html | 「service」ディレクトリ以下の html ファイルにポイントを設定します。 |

4. 検索除外設定

検索結果から除外したいページをファイルやディレクトリごとに設定することができます。

4. 1. 検索除外設定画面

4. 1. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|----------------|--|
| [除外 URL]欄(上図①) | 検索対象から除外したい URL を入力します。 ※ 複数の URL を設定する場合は、改行して入力します。 |
| [更新]ボタン(上図②) | 設定した内容を更新します。 |

※ 設定は次の巡回実行後に反映されます。

4. 1. 2. URL パターン入力例

| | |
|--|--|
| http://www.digi-ana.com/company/profile.html | 該当ページを検索結果から除外します。 |
| http://www.digi-ana.com/search/* | 「search」ディレクトリ以下のファイルを検索結果から除外します。 |
| http://www.digi-ana.com/products/*.html | 「products」ディレクトリ以下の html ファイルを検索結果から除外します。 |

5. 利用状況確認

サイト内検索の利用状況の増減変化をグラフで確認することができます。
また、データをダウンロードすることもできます。

5. 1. 利用状況確認 ― 月別表示画面

サイト内検索の月別集計結果を表示します。



5. 1. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|------------------|---|
| カレンダー(上図①) | 月別グラフに表示する月を選択します。 13ヶ月前から当月まで指定することができます。 |
| [ダウンロード]ボタン(上図②) | 表示しているデータをTXTファイルで出力します。 |

5. 2. 利用状況確認 ― 日別表示画面

日別集計結果を表示します。




5. 2. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|------------------|---|
| カレンダー(上図①) | 日別グラフに表示する月を選択します。 13ヶ月前から本日まで指定することができます。 |
| [ダウンロード]ボタン(上図②) | 表示しているデータをTXTファイルで出力します。 |

5. 3. 利用状況確認 ― 時間別表示画面

時間別集計結果を表示します。



5. 3. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|------------------|---|
| カレンダー(上図①) | 時間別グラフに表示する日を選択します。 1ヶ月前から本日まで指定することができます。 |
| [ダウンロード]ボタン(上図②) | 表示しているデータを TXT ファイルで出力します。 |

5. 4. 利用状況確認 ― 検索件数比較グラフ画面

期間設定 1 と期間設定 2 で設定した 2 つの期間の検索件数を比較グラフで表示することができます。



5. 4. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|--------------------|---|
| 期間指定 1 のカレンダー(上図①) | <p>比較グラフに表示する期間を指定します。</p> <p>各期間 1 日単位／上限 31 日間で指定することができます。</p> <p>13 ヶ月前から本日まで指定することができます。</p> |
| 期間指定 2 のカレンダー(上図②) | <p>期間指定 1 と比較表示する期間を指定します。</p> <p>各期間 1 日単位／上限 31 日間で指定することができます。</p> <p>13 ヶ月前から本日まで指定することができます。</p> |
| [ダウンロード]ボタン(上図③) | <p>表示しているデータを TXT ファイルで出力します。</p> |

6. ランキング

検索窓から検索されたキーワード(ユーザーが求めている情報)の増減変化をグラフで確認することができます。

また、データをダウンロードすることができます。

オプション機能として、検索数の多いキーワードのランキングを公開サイトに表示することができます。

6. 1. キーワードランキング ー 月別表示画面

検索キーワードのランキングを月別で表示することができます。

ランキングは翌月の5日に集計されます。

adminさま

Top

関連コンテンツ設定

最適化設定

検索除外設定

利用状況確認

ランキング

- ・キーワードランキング
 - 月別表示
 - 日別表示
 - 期間指定表示
- ・URLランキング
 - 期間指定表示
- ・クエリランキング
 - 期間指定表示

巡回収集

ユーザー管理

イベントログ

検索元グループ設定

除外IP設定

ログアウト

キーワードランキング > 月別表示

2012年 5月

4月 6月

日 月 火 水 木 金 土

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Today

8885件 (Page 1 of 208) [1] [2] [3] [4] [5] [6] >> [全件表示]

■【絞り込み】: 検索結果0件表示 全件表示

■【対象期間】: 2012/05

■【グループ選択】: グループ選択なし

| 順位 | 前月 | 検索数 | キーワード | 結果件数 | 検索結果クリック数 | 検索結果クリック率 | 関連コンテンツクリック数 | 関連コンテンツクリック率 | 関連コンテンツ設定 |
|----|-------|-----|----------|------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 553 | デジアナ | 113 | 538 | 97.29% | 389 | 70.34% | 変更 |
| 2 | ★ 22 | 385 | 検索 | 1 | 109 | 28.31% | 0 | 0.00% | 新規作成 |
| 3 | ★ 240 | 208 | 個人情報保護方針 | 16 | 89 | 42.79% | 0 | 0.00% | 新規作成 |
| 4 | 18 | 189 | ニューストピック | 300 | 102 | 53.97% | 85 | 44.97% | 変更 |
| 5 | 15 | 187 | 企業向けニュース | 45 | 138 | 73.80% | 0 | 0.00% | 新規作成 |

※データの保存は13ヶ月前までとなります。

ダウンロード UTF-8でダウンロード

6. 1. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|------------------------|---|
| カレンダー(上図①) | ランキングを表示する月を指定します。 13ヶ月前から当月まで指定することができます。 |
| 絞り込み(上図②) | 「検索結果 0 件表示」(検索結果が 0 件だったキーワード)または「全件表示」で絞り込みます。 |
| [グループ選択]プルダウンメニュー(上図③) | 検索元グループで絞り込みます。 ※ 検索元グループを設定する場合は、「10. 検索元グループ設定」参照(▶P.50) |

| | |
|---|---|
| 前月(前頁の図④) | 前月の順位を表示します。前回集計と比較し、前回順位の 1/10 位内に上昇したキーワードには「★」が付記されます。 |
| [検索数]リンク(前頁の図⑤) | キーワードランキング - 検索元 URL 集計画面に遷移します。(▶P.34) |
| [検索結果クリック数]リンク、[関連コンテンツクリック数]リンク(前頁の図⑥) | キーワードランキング - キーワードランキング詳細画面に遷移します。(▶P.35) |
| [新規作成]ボタン(前頁の図⑦) | キーワード連動表示 - 登録画面に遷移します。(▶P.13) |
| [変更]ボタン(前頁の図⑦) | キーワード連動表示 - 編集画面に遷移します。(▶P.15) |
| [ダウンロード]ボタン(前頁の図⑧) | ランキングデータを TXT ファイルで出力します。 |
| [UTF-8 でダウンロード]ボタン(前頁の図⑧) | ランキングデータを TXT ファイル(文字コード:UTF-8)で出力します。 |

6. 2. キーワードランキング – 日別表示画面

検索キーワードのランキングを日別で表示することができます。

1 2012年 5月

2 絞り込み: 検索結果0件表示 全件表示

3 グループ選択なし

| 順位 | 前日 | 検索数 | キーワード | 結果件数 | 検索結果クリック数 | 検索結果クリック率 | 関連コンテンツクリック数 | 関連コンテンツクリック率 | 関連コンテンツ設定 |
|----|---------|-----|----------|------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1 | 1 | 15 | デンシアナ | 103 | 14 | 93.33% | 13 | 86.67% | 変更 |
| 2 | ★ 23 | 8 | 検索 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 新規作成 |
| 3 | | 7 | 個人情報保護方針 | 300 | 4 | 57.14% | 0 | 0.00% | 新規作成 |
| 4 | | 7 | ニューストピック | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 71.43% | 変更 |
| 5 | 7 | 7 | 企業向けニュース | 300 | 3 | 42.86% | 0 | 0.00% | 新規作成 |

※データの保存は1ヶ月前までとなります。

8 ダウンロード UTF-8でダウンロード

6. 2. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|---------------------------------------|---|
| カレンダー(上図①) | ランキングを表示する日を指定します。 1ヶ月前から本日まで指定することができます。 |
| 絞り込み(上図②) | 「検索結果 0 件表示」(検索結果が 0 件だったキーワード)または「全件表示」で絞り込みます。 |
| [グループ選択]プルダウンメニュー(上図③) | 検索元グループで絞り込みます。 ※ 検索元グループを設定する場合は、「10. 検索元グループ設定」参照(▶P.50) |
| 前日(上図④) | 前日の順位を表示します。前回集計と比較し、前回順位の 1/10 位内に上昇したキーワードには「★」が付記されます。 |
| [検索数]リンク(上図⑤) | キーワードランキング – 検索元 URL 集計画面に遷移します。(▶P.34) |
| [検索結果クリック数]リンク、[関連コンテンツクリック数]リンク(上図⑥) | キーワードランキング – キーワードランキング詳細画面に遷移します。(▶P.35) |
| [新規作成]ボタン(上図⑦) | キーワード連動表示 – 登録画面に遷移します。(▶P.13) |
| [変更]ボタン(上図⑦) | キーワード連動表示 – 編集画面に遷移します。(▶P.15) |
| [ダウンロード]ボタン(上図⑧) | ランキングデータを TXT ファイルで出力します。 |

| | |
|---------------------------|--|
| [UTF-8 でダウンロード]ボタン(前頁の図⑧) | ランキングデータを TXT ファイル(文字コード:UTF-8)で出力します。 |
|---------------------------|--|

6. 3. キーワードランキング – 期間指定表示画面

検索キーワードのランキングを期間指定で表示することができます。

1 キーワードランキング > 期間指定表示

adminさま

Top

関連コンテンツ設定

最適化設定

検索除外設定

利用状況確認

ランキング

- ・キーワードランキング
 - 月別表示
 - 日別表示
 - 期間指定表示
- ・URLランキング
 - 期間指定表示
- ・クエリランキング
 - 期間指定表示

巡回収集

ユーザー管理

イベントログ

検索元グループ設定

除外IP設定

ログアウト

開始期間 2012年 8月 7月 9月

終了期間 2012年 9月 8月 10月

38件 [Page 1 of 2] [1] [2] [全件表示]

■【絞り込み】: 検索結果0件表示 全件表示

■【対象期間】: 2012/08/01 ~ 2012/09/02

③ [グループ選択なし]

| 順位 | 検索数 | キーワード | 結果件数 | 検索結果クリック数 | 検索結果クリック率 | 関連コンテンツクリック数 | 関連コンテンツクリック率 | 関連コンテンツ設定 |
|----|-----|----------|------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1 | 10 | デジアナ | 839 | 3 | 30.00% | 8 | 80.00% | 変更 |
| 2 | 5 | 検索 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 新規作成 |
| 3 | 4 | 個人情報保護方針 | 839 | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 変更 |
| 4 | 3 | ニュースピック | 599 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 新規作成 |
| 5 | 3 | 企業向けニュース | 839 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 新規作成 |

※データの保存は13ヶ月前までとなります。

⑦ ダウンロード UTF-8でダウンロード

6. 3. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|---------------------------------------|---|
| カレンダー(上図①) | ランキングを表示する期間を指定します。 13ヶ月前から本日まで指定することができます。 |
| 絞り込み(上図②) | 「検索結果 0 件表示」(検索結果が 0 件だったキーワード)または「全件表示」で絞り込みます。 |
| [グループ選択]プルダウンメニュー(上図③) | 検索元グループで絞り込みます。 ※ 検索元グループを設定する場合は、「10. 検索元グループ設定」参照(▶P.50) |
| [検索数]リンク(上図④) | キーワードランキング – 検索元 URL 集計画面に遷移します。(▶P.34) |
| [検索結果クリック数]リンク、[関連コンテンツクリック数]リンク(上図⑤) | キーワードランキング – キーワードランキング詳細画面に遷移します。(▶P.35) |
| [新規作成]ボタン(上図⑥) | キーワード連動表示 – 登録画面に遷移します。(▶P.13) |
| [変更]ボタン(上図⑥) | キーワード連動表示 – 編集画面に遷移します。(▶P.15) |
| [ダウンロード]ボタン(上図⑦) | ランキングデータを TXT ファイルで出力します。 |
| [UTF-8 でダウンロード]ボタン(上図⑦) | ランキングデータを TXT ファイル(文字コード: UTF-8)で出力します。 |

6. 4. キーワードランキング – 検索元 URL 集計画面

各キーワードランキングの[検索数]リンクをクリックすると、検索元 URL ごとの集計を表示することができます。

The screenshot shows the 'i-search' interface. The sidebar on the left contains various navigation links. The main content area displays the 'Keyword Ranking' summary for the period 2012/08/31 ~ 2012/09/01. A table lists search source URLs and their corresponding search counts. A red box labeled '1' highlights the 'Group Selection' dropdown menu. A red box labeled '2' highlights the table of search source URLs. A red box labeled '3' highlights the 'Download' button. A note at the bottom right states: '※データの保存は13ヶ月前までとなります。' (Data is saved for up to 13 months).

| | 検索元URL | 検索数 |
|---|--|-----|
| 1 | http://search10-1.put/ebatest/ | 5 |
| 2 | http://localhost/wiki/doku.php?id=i-search_xml | 4 |
| 3 | - | 1 |

6. 4. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|-------------------------|---|
| [グループ選択]プルダウンメニュー(上図①) | 検索元グループで絞り込みます。 ※ 検索元グループを設定する場合は、「10. 検索元グループ設定」参照(▶P.50) |
| [検索元 URL]リンク(上図②) | 選択したページを別ウィンドウで表示します。 |
| [ダウンロード]ボタン(上図③) | ランキングデータを TXT ファイルで出力します。 |
| [UTF-8 でダウンロード]ボタン(上図③) | ランキングデータを TXT ファイル(文字コード: UTF-8)で出力します。 |

6. 5. キーワードランキング – キーワードランキング詳細画面

各キーワードランキングの[検索結果クリック数]リンク、または[関連コンテンツクリック数]リンクをクリックすると、キーワードランキングの詳細が表示され、クリックされたページごとの集計を表示することができます。

adminさま

Top

関連コンテンツ設定

最適化設定

検索除外設定

利用状況確認

ランキング

- キーワードランキング
 - 月別表示
 - 日別表示
 - 期間指定表示
- URLランキング
 - 期間指定表示
 - クエリランキング
 - 期間指定表示

巡回収集

ユーザー管理

イベントログ

検索元グループ設定

除外IP設定

ログアウト

■【キーワード】デジアナ

① 検索結果

2/11 (Page 1 of 11) (1)

■【対象期間】: 2012/08/01 ~ 2012/09/01

② グループ選択なし

| 順位 | ページタイトル | ③ ページURL | クリック数 |
|----|---|---|-------|
| 1 | 検索ページが画像で表示される『サイト内検索エンジン』の販売を開始 ニューストピックス デジアナコミュニケーションズ | http://www.digi-ana.com/news/2007/20071004.html | 6 |
| 2 | 見つかるFAQシステム「i-ask」の販売を開始！ ニューストピックス デジアナコミュニケーションズ | http://www.digi-ana.com/news/2009/20090501.html | 4 |

※データの保存は13ヶ月前までとなります。

④ ダウンロード UTF-8でダウンロード

6. 5. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|-------------------------|--|
| [絞り込み]プルダウンメニュー(上図①) | 「検索結果」または「関連コンテンツ」で絞り込みます。全件表示する場合は、「検索結果+関連コンテンツ」を選択します。 ※ [検索結果クリック数]リンクから遷移してきた場合は「検索結果」、[関連コンテンツクリック数]リンクから遷移してきた場合は「関連コンテンツ」が初期値として表示されます。 |
| [グループ選択]プルダウンメニュー(上図②) | 検索元グループで絞り込みます。 ※ 検索元グループを設定する場合は、「10. 検索元グループ設定」参照(▶P.50) |
| [ページ URL]リンク(上図③) | 選択したページを別ウィンドウで表示します。 |
| [ダウンロード]ボタン(上図④) | ランキングデータを TXT ファイルで出力します。 |
| [UTF-8 でダウンロード]ボタン(上図④) | ランキングデータを TXT ファイル(文字コード: UTF-8)で出力します。 |

6. 6.【オプション機能】キーワードランキング – ランキング表示 設定画面

検索数の多いキーワードをランキングで表示することができます。



6. 6. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|--------------|---|
| [表示]欄(上図①) | <p>ランキングに表示するキーワードを選択します。</p> <p>※ ご契約内容によって表示数の上限は異なります。</p> <p>※ 直近 2 週間分のキーワードランキング上位 30 位が表示されます。</p> |
| [更新]ボタン(上図②) | <p>選択したキーワードをランキングに表示します。</p> |

※ キーワードランキングの順位に変動があった場合でも、[更新]ボタンをクリックするまでは公開サイトのランキングには反映されません。

6. 7. URL ランキング – URL ランキング一覧画面

期間を指定してクリックされたページごとの集計をランキング表示することができます。

The screenshot shows the 'URL ランキング' (URL Ranking) page. On the left is a sidebar menu with options like 'Top', '関連コンテンツ設定', '最適化設定', '検索除外設定', '利用状況確認', 'ランキング' (with sub-items: キーワードランキング, URL ランキング, クエリランキング), '巡回収集', 'ユーザー管理', 'イベントログ', '検索元グループ設定', '除外IP設定', and 'ログアウト'. The main area has a header with 'URL ランキング > URL ランキング一覧' and 'Digi-Ana Communications'. Below the header, there are two calendar pickers for '開始期間' (Start Period) and '終了期間' (End Period), both set to August and September 2012. A dropdown menu is set to '検索結果+関連コンテンツ'. Below that, a blue bar shows the selected period: '【対象期間】: 2012/08/31 ~ 2012/09/01'. A 'グループ選択なし' dropdown is also present. The main table displays two results with columns for rank, page title, page URL, and click count. At the bottom, there are 'ダウンロード' and 'UTF-8でダウンロード' buttons. A note states: '※データの保存は13ヶ月前までとなります。' (Data storage is up to 13 months ago).

| 順位 | ページタイトル | ページURL | クリック数 |
|----|---|---|-------|
| 1 | 検索ページが画像で表示される『サイト内検索エンジン』の販売を開始 ニューストピックス デジアナコミュニケーションズ | http://www.digi-ana.com/news/2007/20071004.html | 9 |
| 2 | 見つかるFAQシステム「i-ask」の販売を開始！ ニューストピックス デジアナコミュニケーションズ | http://www.digi-ana.com/news/2009/20090501.html | 6 |

6. 7. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|-------------------------|---|
| カレンダー(上図①) | ランキングを表示する期間を指定します。 13ヶ月前から本日まで指定することができます。 |
| [絞り込み]プルダウンメニュー(上図②) | 「検索結果」または「関連コンテンツ」で絞り込みます。全件表示する場合は、「検索結果+関連コンテンツ」を選択します。 |
| [グループ選択]プルダウンメニュー(上図③) | 検索元グループで絞り込みます。 ※ 検索元グループを設定する場合は、「10. 検索元グループ設定」参照(▶P.50) |
| [ページ URL]リンク(上図④) | 選択したページを別ウィンドウで表示します。 |
| [クリック数]リンク(上図⑤) | URL ランキング – ランキング詳細画面に遷移します。(▶P.38) |
| [ダウンロード]ボタン(上図⑥) | ランキングデータを TXT ファイルで出力します。 |
| [UTF-8 でダウンロード]ボタン(上図⑥) | ランキングデータを TXT ファイル(文字コード: UTF-8)で出力します。 |

6. 8. URL ランキング – ランキング詳細画面

URL ランキングの[クリック数]リンクをクリックすると、ランキングの詳細が表示され、クリックされたページごとの集計を表示することができます。

adminさま

URLランキング > URLランキン一覧 > ランキング詳細

Digi-ana Communications

■【ページ名】http://www.digi-ana.com/

1 検索結果+関連コンテンツ

■【対象期間】: 2012/07/31 ~ 2012/10/09

2 グループ選択なし

| 順位 | キーワード | クリック数 |
|----|--------|-------|
| 1 | デジアナ | 10 |
| 2 | 紹介 | 2 |
| 3 | キャンペーン | 2 |
| 4 | SEARCH | 1 |

※データの保存は13ヶ月前までとなります。

3 ダウンロード UTF-8でダウンロード

6. 8. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|------------------------|---|
| [絞り込み]プルダウンメニュー(上図①) | 「検索結果」または「関連コンテンツ」で絞り込みます。全件表示する場合は、「検索結果+関連コンテンツ」を選択します。 |
| [グループ選択]プルダウンメニュー(上図②) | 検索元グループで絞り込みます。 ※ 検索元グループを設定する場合は、「10. 検索元グループ設定」参照(▶P.50) |
| [ダウンロード]ボタン(上図③) | ランキングデータをTXTファイルで出力します。 |
| [UTF-8でダウンロード]ボタン(上図③) | ランキングデータをTXTファイル(文字コード:UTF-8)で出力します。 |

6. 9. クエリランキング – 期間指定表示画面

検索されたままのキーワードで集計されたランキングを期間指定で表示することができます。(スペースを含むキーワードもそのまま集計されます。)

The screenshot shows the 'i-search' application interface. The sidebar on the left contains various navigation links. The main content area is titled 'クエリランキング > 期間指定表示'. It features two date selection calendars for '開始期間' (Start Period) and '終了期間' (End Period). Below these are search filters, including a '絞込み' (Filter) button and a 'グループ選択' (Group Selection) dropdown. The results table displays search data for two keywords: 'デジアナ' and 'I-SEARCH'. The table columns include '検索数' (Search Count), 'キーワード' (Keyword), '結果件数' (Result Count), '検索結果クリック数' (Search Result Click Count), '検索結果クリック率' (Search Result Click Rate), '関連コンテンツクリック数' (Related Content Click Count), and '関連コンテンツクリック率' (Related Content Click Rate). At the bottom, there are buttons for 'ダウンロード' (Download) and 'UTF-8でダウンロード' (Download in UTF-8).

6. 9. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|---------------------------------------|---|
| カレンダー(上図①) | ランキングに表示する期間を指定します。 13ヶ月前から本日まで指定することができます。 |
| 絞り込み(上図②) | 「検索結果 0 件表示」(検索結果が 0 件だったキーワード)または「全件表示」で絞り込みます。 |
| [グループ選択]プルダウンメニュー(上図③) | 検索元グループで絞り込みます。 ※ 検索元グループを設定する場合は、「10. 検索元グループ設定」参照(▶P.50) |
| [検索数]リンク(上図④) | クエリランキング – 検索元 URL 集計画面に遷移します。(▶P.40) |
| [検索結果クリック数]リンク、[関連コンテンツクリック数]リンク(上図⑤) | クエリランキング – クエリランキング詳細画面に遷移します。(▶P.41) |
| [ダウンロード]ボタン(上図⑥) | ランキングデータを TXT ファイルで出力します。 |
| [UTF-8 でダウンロード]ボタン(上図⑥) | ランキングデータを TXT ファイル(文字コード: UTF-8)で出力します。 |

6. 10. クエリランキング – 検索元 URL 集計画面

各クエリランキングの[検索数]リンクをクリックすると、検索元 URL の集計を表示します。


i-search

クエリランキング > 期間指定表示 > 検索元URL集計

Dig-i-Ana Communications

adminさま

Top

関連コンテンツ設定

最適化設定

検索除外設定

利用状況確認

ランキング

・キーワードランキング

月別表示

日別表示

期間指定表示

・URLランキング

期間指定表示

・クエリランキング

期間指定表示

巡回収集

ユーザー管理

イベントログ

検索元グループ設定

除外IP設定

ログアウト

■【キーワード】デジアナ

2件 [Page 1 of 1] [1]

■【対象期間】: 2012/08/31 ~ 2012/09/01

グループ選択なし

| | 検索元URL | 検索数 |
|---|--|-----|
| 1 | http://search10-1.put/ebates/ | 5 |
| 2 | http://localhost/wiki/doku.php?id=i-search_xml | 4 |
| 3 | - | 1 |

※データの保存は13ヶ月前までとなります。

ダウンロード

UTF-8でダウンロード

6.10.1. 各メニューの機能説明

| | |
|-------------------------|--|
| [グループ選択]プルダウンメニュー(上図①) | <p>検索元グループで絞り込みます。</p> <p>※ 検索元グループを設定する場合は、「10. 検索元グループ設定」参照(▶P.50)</p> |
| [検索元 URL]リンク(上図②) | 選択したページを別ウィンドウで表示します。 |
| [ダウンロード]ボタン(上図③) | ランキングデータを TXT ファイルで出力します。 |
| [UTF-8 でダウンロード]ボタン(上図③) | ランキングデータを TXT ファイル(文字コード: UTF-8)で出力します。 |

6. 11. クエリランキング – クエリランキング詳細画面

クエリランキングの[検索結果クリック数]リンク、または[関連コンテンツクリック数]リンクをクリックすると、キーワードランキングの詳細が表示され、クリックされたページごとの集計を表示することができます。

adminさま

Top

関連コンテンツ設定

最適化設定

検索除外設定

利用状況確認

ランキング

- ・キーワードランキング
 - 月別表示
 - 日別表示
 - 期間指定表示
- ・URLランキング
 - 期間指定表示
- ・クエリランキング
 - 期間指定表示

巡回収集

ユーザー管理

イベントログ

検索元グループ設定

除外IP設定

ログアウト

クエリランキング > 期間指定表示 > クエリランキング詳細

Digi-Ara Communications

■【キーワード】デジアナ

1 [検索結果]

2 [グループ選択なし]

3

| 順位 | ページタイトル | ページURL | クリック数 |
|----|---|---|-------|
| 1 | 検索ページが画像で表示される『サイト内検索エンジン』の販売を開始 ニューストピックス デジアナコミュニケーションズ | http://www.digi-ana.com/news/2007/20071004.html | 6 |
| 2 | 見つけるFAQシステム「i-ask」の販売を開始！ ニューストピックス デジアナコミュニケーションズ | http://www.digi-ana.com/news/2009/20090501.html | 4 |

※データの保存は13ヶ月前までとなります。

4 [ダウンロード] [UTF-8でダウンロード]

6. 11. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|-------------------------|--|
| [絞り込み]プルダウンメニュー(上図①) | 「検索結果」または「関連コンテンツ」で絞り込みます。全件表示する場合は、「検索結果+関連コンテンツ」を選択します。 ※ [検索結果クリック数]リンクから遷移してきた場合は「検索結果」、[関連コンテンツクリック数]リンクから遷移してきた場合は「関連コンテンツ」が初期値として表示されます。 |
| [グループ選択]プルダウンメニュー(上図②) | 検索元グループで絞り込みます。 ※ 検索元グループを設定する場合は、「10. 検索元グループ設定」参照(▶P.50) |
| [ページ URL]リンク(上図③) | 選択したページを別ウィンドウで表示します。 |
| [ダウンロード]ボタン(上図④) | ランキングデータを TXT ファイルで出力します。 |
| [UTF-8 でダウンロード]ボタン(上図④) | ランキングデータを TXT ファイル(文字コード: UTF-8)で出力します。 |

7. 巡回収集

7. 1. 巡回収集 — 巡回履歴画面

検索対象ドメインからページを収集(自動巡回収集)した履歴が表示されます。

The screenshot shows the '巡回履歴' (巡回収集) screen. The search target domain is 'http://www.digi-ana.com/'. The table displays the following data:

| No. | 収集ページ数 | 巡回日 | ステータス |
|------|--------|------------|-------|
| 1220 | 9999 | 2012/08/08 | 終了 |
| 1219 | 9999 | 2012/08/02 | 終了 |
| 1218 | 9999 | 2012/06/21 | 終了 |
| 1217 | 9999 | 2012/06/20 | 終了 |
| 1216 | 9999 | 2012/06/19 | 終了 |
| 1215 | 9999 | 2012/06/18 | 終了 |
| 1214 | 9999 | 2012/06/17 | 終了 |
| 1213 | 9999 | 2012/06/16 | 終了 |
| 1212 | 9999 | 2012/06/15 | 終了 |
| 1211 | 9999 | 2012/06/14 | 終了 |
| 1210 | 9999 | 2012/06/13 | 終了 |
| 1209 | 9999 | 2012/06/12 | 終了 |
| 1208 | 9999 | 2012/06/11 | 終了 |
| 1207 | 9999 | 2012/06/10 | 終了 |
| 1206 | 9999 | 2012/06/09 | 終了 |
| 1205 | 9999 | 2012/06/08 | 終了 |

7. 1. 1. 各メニューの機能説明


| | |
|---------------|---------------------------------------|
| 検索対象ドメイン(上図①) | 検索対象のドメインを表示します。 |
| 収集ページ数(上図②) | 収集したページ数を表示します。 |
| 巡回日(上図③) | 巡回した日を表示します。 ※ 巡回収集は、定期的に自動実行されます。 |
| ステータス(上図④) | 巡回の実行状況を表示します。 |

※ 個別収集(▶P.46)の履歴は、巡回履歴画面では表示されません。

※ 履歴は直近の 300 件まで表示されます。

7.2. 巡回収集 — デッドリンク URL 表示画面

検索エンジンのクローラ(巡回収集)時に、サイト内でリンク切れとなっていたURLのエラーコードとそのページ数が表示されます。



admin さま

Top

関連コンテンツ設定

最適化設定

検索除外設定

利用状況確認

ランキング

巡回収集

- ・巡回履歴
- ・デッドリンクURL表示
- ・個別収集

ユーザー管理

イベントログ

検索元グループ設定

除外IP設定

ログアウト

巡回収集 > デッドリンクURL表示

Digi-Ana Communications

①

②

| エラーコード | ページ数 |
|------------------------|------|
| Authorization Required | 8 |
| Forbidden | 34 |
| Not Found | 4781 |
| Internal Server Error | 51 |

7.2.1. 各メニューの機能説明

| | |
|----------------|--|
| エラーコード(上図①) | サイト内でリンク切れとなっていた URL のエラーコードを表示します。 |
| [ページ数]リンク(上図②) | <p>巡回収集 - デッドリンク URL 一覧画面に遷移します。(▶P.45)</p> <p>※ デッドリンクがない場合は、「※ リンクの不具合はありません。」と表示されます。</p> |

7. 2. 2. 対応エラーコード一覧

| | |
|---------------------------------|---|
| Bad Request | アドレスに問題がある可能性があります。 |
| Authorization Required | このページへのアクセスは、ユーザー認証を必要としています。 |
| Forbidden | このページを表示するためのアクセス権限がない場合や、アドレスがディレクトリ名で終了している場合は、インデックスファイルがない、または表示が禁止されていた可能性があります。 |
| Not Found | このページを表示するためのファイルがない場合や、一時的に利用できなくなっていた可能性があります。 |
| Method Not Allowed | リクエストに使われたメソッドが許可されていないようです。このページにプログラム上の問題がある可能性があります。 |
| Not Acceptable | 表示できない形式の情報である可能性があります。 |
| Proxy Authentication Required | このページはプロキシサーバによる認証が必要です。 |
| Request Timeout | このページはアクセス集中などの理由によって表示がタイムアウトしました。 |
| Conflict | このページはリソースの現在の状態に問題がある可能性があります。 |
| Gone | このページを表示するためのファイルが存在しませんでした。 |
| Length Required | このページを表示するのに必要なリクエストヘッダが不足しています。 |
| Precondition Failed | このページを表示するのに必要な前提条件でエラーが発生しました。 |
| Request Entity Too Large | このページを表示するためのアドレスが長すぎます。 |
| Request-URI Too Long | このページを表示するためのアドレスが長すぎます。 |
| Unsupported Media Type | このページを表示するためのメディアタイプをサーバがサポートしていません。 |
| Requested Range Not Satisfiable | 実際のファイルサイズを超えるデータを要求した可能性があります。 |
| Expectation Failed | Expect ヘッダで指定されたリクエストをサーバが実行できません。 |
| Internal Server Error | このページを表示するサーバ・プログラムのどちらかに問題が発生していた可能性があります。 |
| Not Implemented | このページを表示するサーバが表示するための機能がなかった可能性があります。 |
| Bad Gateway | ゲートウェイまたはプロキシとして動作しているサーバが、リクエストを完了するためにアクセスした上位サーバから不正なレスポンスを受信しました。 |
| Service Unavailable | サーバが過負荷、またはメンテナンス中のため、一時的にサービスができない状態にあった可能性があります。 |
| Gateway Timeout | ゲートウェイまたはプロキシとして動作しているサーバが、リクエストを完了するためにアクセスした上位サーバからレスポンスを受信できずタイムアウトしました。 |
| HTTP Version Not Supported | このページを表示するサーバがリクエストされた HTTP のバージョンをサポートしていない可能性があります。 |
| Wrong Url | 要求されたページのレスポンスが悪いため、タイムアウトエラーになりました。 |

7. 3. 巡回収集 – デッドリンク URL 一覧画面

検索エンジンのクロール(巡回収集)時に、サイト内でリンク切れとなっていた URL とそのリンク元の URL 数が表示されます。

The screenshot shows the 'Dead Link URL List' page in the i-search system. The page has a sidebar with various navigation links and a main content area. The main content area displays a table with two columns: 'Dead Link (Authorization Required) URL' and 'Link Source URL Count'. The table lists several dead links and their corresponding link source counts. A red box highlights the table content, and a red circle highlights the '戻る' (Back) button.

| デッドリンク(Authorization Required)URL | リンク元URL数 |
|---|----------|
| http://www.digi-ana.com/test/index.html | 13 |
| http://www.digi-ana.com/i-search/sample.html | 30 |
| http://www.digi-ana.com/i-search/sample01.html | 1 |
| http://www.digi-ana.com/i-search/sample02.html | 2 |
| http://www.digi-ana.com/i-search/sample03.html | 1 |
| http://www.digi-ana.com/test/20121003/sample.html | 1 |
| http://www.digi-ana.com/test/20120910/sample.html | 1 |
| http://www.digi-ana.com/test/20120830/sample.html | 3 |

7. 3. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|----------------------|---|
| [デッドリンク URL]リンク(上図①) | サイト内でリンク切れとなっていた URL を表示します。 |
| [リンク元 URL 数]リンク(上図②) | デッドリンク詳細表示画面に遷移します。選択したデッドリンク URL のリンク元 URL を表示します。 |
| [戻る]ボタン(上図③) | 巡回収集 – デッドリンク URL 表示画面に遷移します。(▶P.43) |

7. 4. 巡回収集 — 個別収集画面

指定したページを個別に収集し、画像のキャプチャを取得することができます。
すぐに検索結果に反映させたいページがある場合に使用します。

The screenshot displays the 'Individual Collection' interface. On the left is a sidebar menu. The main content area has a header '巡回収集 > 個別収集' and 'Digi-Ara Communications'. Below the header, there's a 'URL入力' (URL Input) section with 10 numbered input fields. A red box labeled '1' highlights these fields. Below the input fields is a '実行' (Execute) button, highlighted with a red box labeled '2'. Below the button is a '最新の実行結果' (Latest Execution Results) table, highlighted with a red box labeled '3'. The table shows the start and end times of the collection process and the status of the collected URLs.

| 最新の実行結果 | | | |
|--|---------------------|------|----|
| 開始時刻 | 2012-09-05 16:57:49 | 終了時刻 | |
| URL | | 巡回 | 画像 |
| http://www.digi-ana.com/i-search/features.html | | 終了 | 終了 |

7. 4. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|----------------|---|
| [URL 入力]欄(上図①) | 個別収集をしたいページの URL を入力します。 ※ 一度に 10 件まで実行することができます。 ※ 検索対象ドメイン以外の URL は個別収集できません。 |
| [実行]ボタン(上図②) | 入力した URL の個別収集を実行します。 |
| 最新の実行結果(上図③) | 最新の実行状況を表示します。 |

8. ユーザー管理

管理サイトを利用するユーザーのアカウント設定や権限設定をすることができます。

8. 1. ユーザー管理画面

i-search ユーザー管理 Digi-Ana Communications

admin さま

Top ①

関連コンテンツ設定

最適化設定

検索除外設定

利用状況確認

ランキング

巡回収集

② ユーザー管理

イベントログ

③ 検索元グループ設定

除外IP設定

ログアウト

ユーザーリスト

■有効ユーザーリスト

admin

■無効ユーザーリスト

user1

ユーザー新規登録

ユーザーID

新しいパスワード

新しいパスワード(確認)

ユーザー権限設定

| | | | |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 固定コンテンツ表示 | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | <input type="radio"/> 編集 |
| キーワード連動表示 | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | <input type="radio"/> 編集 |
| 最適化設定(基本設定) | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | <input type="radio"/> 編集 |
| 最適化設定(URL個別設定) | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | <input type="radio"/> 編集 |
| 検索除外設定 | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | <input type="radio"/> 編集 |
| 利用状況確認(月別表示) | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | |
| 利用状況確認(日別表示) | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | |
| 利用状況確認(時間別表示) | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | |
| 検索件数比較グラフ | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | |
| ランキング(月別表示) | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | |
| ランキング(日別表示) | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | |
| ランキング(期間指定表示) | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | |
| URLランキング(期間指定表示) | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | |
| クエリランキング(期間指定表示) | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | |
| 巡回履歴 | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | |
| デットリンクURL表示 | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | |
| 個別収集 | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | <input type="radio"/> 編集 |
| ユーザー管理 | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | <input type="radio"/> 編集 |
| イベントログ | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | |
| 検索元グループ設定 | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | <input type="radio"/> 編集 |
| 除外IP設定(検索ログ) | <input type="radio"/> なし | <input checked="" type="radio"/> 閲覧 | <input type="radio"/> 編集 |

④ 登録

8. 1. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|------------------------|---|
| [有効ユーザーリスト]欄(前頁の図①) | ユーザーアカウントを有効にします。 |
| [無効ユーザーリスト]欄(前頁の図①) | ユーザーアカウントを無効にします。 ※ 設定されたユーザーは削除できない仕様になっています。その為、 使用不可にする場合は、「無効」設定にします。 |
| [⇄]ボタン(前頁の図①) | [有効ユーザーリスト]欄または[無効ユーザーリスト]欄に選択したユーザーを移動します。 |
| [ユーザーID]欄(前頁の図②) | ユニークな ID を入力します。(半角英数記／4 文字以上 15 文字まで) |
| [新しいパスワード]欄(前頁の図②) | パスワードを入力します。(半角英数記／4 文字以上 15 文字まで) |
| [新しいパスワード(確認)]欄(前頁の図②) | パスワード(確認)を入力します。 |
| ユーザー権限設定(前頁の図③) | 各メニューの権限を選択します。 <ul style="list-style-type: none">・ なし : メニューが表示されません・ 閲覧 : メニュー内の閲覧のみすることができます・ 編集 : メニュー内の閲覧および設定をすることができます |
| [登録]ボタン／[更新]ボタン(前頁の図④) | ユーザー情報を登録／更新します。 ※ ユーザー管理の編集権限が付与されているユーザーのみ表示されます。 |

9. イベントログ

管理サイトでのイベントログを時系列で表示することができます。

また、データをダウンロードすることもできます。

9. 1. イベントログ画面

The screenshot shows the 'i-search' Event Log page. The sidebar on the left contains links for 'adminさま', 'Top', '関連コンテンツ設定', '最適化設定', '検索除外設定', '利用状況確認', 'ランキング', '巡回収集', 'ユーザー管理', 'イベントログ' (labeled ②), '検索元グループ設定', '除外IP設定', and 'ログアウト'. The main content area is titled 'イベントログ' and 'Digi-Ana Communications'. It features a calendar for September 2012 (labeled ①) and a detailed event view (labeled ③) showing event periods. Below these is a table of events (labeled ②) with columns for NO., 日時, IP, ID, and 操作内容. The table lists five events from 2012-09-05. At the bottom right, there is a 'ダウンロード' button (labeled ④) and a note: '※データの保存は13ヶ月前までとなります。'

9. 1. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|------------------|---|
| カレンダー(上図①) | イベントログを表示する日を選択します。 |
| イベントログ一覧(上図②) | イベントをクリックすると一覧の最上部に概要を表示します。 詳細がある場合は、画面上部の【詳細内容】欄(上図③)に表示します。 |
| [ダウンロード]ボタン(上図④) | イベントログデータを TXT ファイルで出力します。 |

10. 検索元グループ設定

検索元の URL をパターンによってグループ化することで、各ランキング表示の絞り込み条件として使用することができます。

10.1. 検索元グループ設定画面

The screenshot shows the '検索元グループ設定' (Search Source Group Setting) page in the i-search admin interface. The page is titled '検索元グループ設定' and 'Digi-Ana Communications'. The left sidebar contains a list of navigation links: 'admin さま', 'Top', '関連コンテンツ設定', '最適化設定', '検索除外設定', '利用状況確認', 'ランキング', '巡回収集', 'ユーザー管理', 'イベントログ', '検索元グループ設定', '除外IP設定', and 'ログアウト'. The main content area is divided into four sections, each marked with a red circle and a number:

- ① グループ選択**: A section for selecting a group. It includes a '新規追加' (New Add) button and a list of groups: '[DIGI_ANA]' and '[search*]'. The group '[DIGI_ANA]' is selected.
- ② グループ名**: A section for setting the group name. It contains a text input field with the value '[DIGI_ANA]'.
- ③ 検索元URLパターン**: A section for setting the search source URL pattern. It contains a text area with the following patterns:
http://www.digi-ana.com/*
http://www.digi-ana.com/topics/20090428.html
- ④**: A section containing three buttons: '追加' (Add), '更新' (Update), and '削除' (Delete).

Below these sections is an '入力例' (Input Example) section showing various URL patterns and their corresponding search source URLs:

- http://www.digi-ana.com/*.html
→ 「http://www.digi-ana.com/」以下のhtmlページが検索元のURLのみを集計します。
- http://www.digi-ana.com/search/*
→ 「http://www.digi-ana.com」サイトの「search」ディレクトリ以下の検索元URLを全て集計します。
- http://www.digi-ana.com/search.html
→ 「http://www.digi-ana.com/search.html」サイトの検索元URLのみを集計します。
- *digi-ana*
→ 「digi-ana」を含む検索元URLを全て集計します。

10. 1. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|------------------------|---|
| [グループ選択]欄(前頁の図①) | 検索元グループを新規作成する場合は、「新規追加」を選択します。 既存のグループを編集する場合は、グループ名を選択します。 |
| [グループ名]欄(前頁の図②) | グループ名を入力します。 |
| [検索元 URL パターン]欄(前頁の図③) | グループ化する URL を入力します。 ※ 複数の URL を設定する場合は、改行して入力します。 |
| [追加]ボタン(前頁の図④) | グループを追加します。 |
| [更新]ボタン(前頁の図④) | 編集した内容を更新します。 |
| [削除]ボタン(前頁の図④) | グループを削除します。 |

※ 登録済み検索元グループを選択した場合のみ、[更新]ボタンと[削除]ボタン(前頁の図④)が表示されます。

※ 検索元グループの登録上限は、1000 件です。

※ 設定は即時に反映されます。

10. 1. 2. 検索元 URL パターン入力例

| | |
|-------------------------------------|--|
| http://www.digi-ana.com/*.html | 「http://www.digi-ana.com/」以下の html ページが検索元の URL のみを集計します。 |
| http://www.digi-ana.com/search/* | 「http://www.digi-ana.com」サイトの「search」ディレクトリ以下の検索元 URL をすべて集計します。 |
| http://www.digi-ana.com/search.html | 「http://www.digi-ana.com/search.html」サイトの検索元 URL のみを集計します。 |
| *digiana* | 「digiana」を含む検索元 URL をすべて集計します。 |

11. 除外 IP 設定

利用状況データならびに検索ランキングデータの集計から除外する IP アドレスを設定することができます。

11. 1. 除外 IP 設定 — 検索ログ画面

The screenshot shows the 'i-search' management interface. The main content area is titled '除外IP' (Exclude IP). It contains a list of IP addresses: 192.168.100.1, 192.168.100.0/24, and 192.168.100.99. A red box labeled '1' highlights the input area for adding new IP addresses. Another red box labeled '2' highlights the '更新' (Update) button. Below the main list, there is a section titled '入力例' (Input Example) showing how to enter specific IP addresses or ranges.

| 入力例 | |
|------------------|---|
| 192.168.100.1 | → 該当IPを検索集計から除外します。 |
| 192.168.100.0/24 | → 「192.168.100.0/24」の範囲にあるIPを検索集計から除外します。 |

11. 1. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|---------------|---|
| [除外 IP]欄(上図①) | 集計から除外する IP を入力します。 ※ 複数の IP を指定する場合は、改行して入力します。 ※ プレフィックス表記にて範囲を指定することができます。 |
| [更新]ボタン(上図②) | 編集した内容を更新します。 |


11. 1. 2. 除外 IP アドレス入力例

| | |
|------------------|---|
| 192.168.100.1 | 該当 IP を検索集計から除外します。 |
| 192.168.100.0/24 | 「192.168.100.0/24」の範囲にある IP を検索集計から除外します。 |


12.【オプション機能】もしかして機能設定

検索されたワードの表記ゆれに対応するよう、あらかじめ登録されたワードを「もしかして ○○」のようにリンクで表示することができます。

表示されたワードをクリックするとそのワードでの検索結果が表示されます。



12. 1. もしかして機能設定 – 一覧画面



12. 1. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| もしかして表示ワード(上図①) | 「もしかして ○○」に表示されるワードです。 |
| 登録ワード(上図②) | もしかして表示ワードが表示される検索ワードです。 |
| [編集]ボタン(上図③) | もしかして機能設定 – 編集画面に遷移します。(▶P.56) |
| [削除]ボタン(上図③) | 登録されているワードを削除します。 |
| [新規登録]ボタン(上図④) | もしかして機能設定 – 登録画面に遷移します。(▶P.55) |

12. 2. もしかして機能設定 – 登録画面

12. 2. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|--------------------|---|
| [もしかして表示ワード]欄(上図①) | 「もしかして ○○」に表示したいワードを入力します。 |
| [登録ワード]欄(上図②) | もしかして表示ワードが表示される検索ワードを入力します。 ※ 複数のワードを登録する場合は、改行して入力します。 |
| [登録]ボタン(上図③) | 入力した内容を登録します。 |
| [戻る]ボタン(上図③) | もしかして機能設定 – 一覧画面に遷移します。(▶P.54) |

※ もしかして表示ワードの登録上限は 1000 件、登録ワードの登録上限は 100 件です。

12. 3. もしかして機能設定 – 編集画面

12. 3. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|--------------------|---|
| [もしかして表示ワード]欄(上図①) | 「もしかして ○○」に表示したいワードを入力します。 |
| [登録ワード]欄(上図②) | もしかして表示ワードが表示される検索ワードを入力します。 ※ 複数のワードを登録する場合は、改行して入力します。 |
| [並び替え]ボタン(上図③) | 登録ワードを文字コード順に並び替えます。 |
| [更新]ボタン(上図③) | 編集した内容を更新します。 |
| [戻る]ボタン(上図③) | もしかして機能設定 – 一覧画面に遷移します。(▶P.54) |

※ もしかして表示ワードの登録上限は 1000 件、登録ワードの登録上限は 100 件です。

13.【オプション機能】関連語検索設定

検索ワードの完全一致での検索だけでなく、ひらがな・カタカナ・漢字などの表記違い、中黒(・)の有無、英文字の半角・全角の違いなどの表記ゆれや入力間違いと思われる単語を関連づけて検索することができます。

admin さま

関連語検索設定 > 一覧

Digi-Ara Communications

4件 [Page 1 of 1] [1]

| 登録ワード | 検索ワード | 操作 |
|----------------|--|---------------------------------------|
| i-search | isearch, アイサーチ, サイト内検索, サイト内検索エンジン, 検索エンジン | 編集 削除 |
| デジアナコミュニケーションズ | デジアナ, でじあな | 編集 削除 |
| メール管理 | メール, めーる, Eメール, Email, email | 編集 削除 |
| お問い合わせ | お問合わせ, お問合せ, 問合わせ, 問合せ | 編集 削除 |

[新規登録](#) [ダウンロード](#)

※ 上図一行目の設定の場合、「isearch」や「アイサーチ」などで検索された際、検索ワードの結果に合わせ、「i-search」の検索結果が表示されます。

13. 1. 関連語検索設定 ー 一覧画面



13. 1. 1. 各メニューの機能説明


| | |
|------------------|------------------------------|
| 登録ワード(上図①) | 検索ワードと同時に検索されるワードです。 |
| 検索ワード(上図②) | 登録ワードが検索されるワードです。 |
| [編集]ボタン(上図③) | 関連語検索設定 ー 編集画面に遷移します。(▶P.60) |
| [削除]ボタン(上図③) | 登録されているワードを削除します。 |
| [新規登録]ボタン(上図④) | 関連語検索設定 ー 登録画面に遷移します。(▶P.59) |
| [ダウンロード]ボタン(上図④) | 登録されている全データを TXT ファイルで出力します。 |

13. 2. 関連語検索設定 — 登録画面

13. 2. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|---------------|---|
| [登録ワード]欄(上図①) | 検索ワードと同時に検索されるワードを入力します。 |
| [検索ワード]欄(上図②) | 登録ワードが検索される検索ワードを入力します。表記違いで検索される可能性のあるワードを登録します。 ※ 複数のワードを登録する場合は、改行して入力します。 ※ 検索ワードは5つまで入力できます。 |
| [登録]ボタン(上図③) | 入力した内容を登録します。 |
| [戻る]ボタン(上図③) | 関連語検索設定 — 一覧画面に遷移します。(▶P.58) |


13. 3. 関連語検索設定 — 編集画面



13. 3. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|---------------|---|
| [登録ワード]欄(上図①) | 検索ワードと同時に検索されるワードを入力します。 |
| [検索ワード]欄(上図②) | 登録ワードが検索される検索ワードを入力します。 ※ 複数のワードを登録する場合は、改行して入力します。 ※ 検索ワードは5つまで入力できます。 |
| [更新]ボタン(上図③) | 編集した内容を更新します。 |
| [戻る]ボタン(上図④) | 関連語検索設定 — 一覧画面に遷移します。(▶P.58) |

13. 4. 関連語検索設定 ― 一括登録画面



13. 4. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|--------------|---|
| 登録モード(上図①) | <p>一括登録の登録方法を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 全削除/全登録 : 既存のコンテンツをすべて削除(クリア)し、アップロードしたファイルの内容を反映します。 <p>※ 追加登録 : 既存の登録ワード・検索ワードに追加登録します。 (すでに登録されている登録ワード・検索ワードは重複して登録することはできません。)</p> |
| [参照]ボタン(上図②) | <p>ローカルフォルダから TXT ファイルを選択します。</p> <p>※ ダウンロードデータを参考にしてデータを作成します。(▶P.58)</p> <p>※ フォーマットを変更すると、正常に登録することができません。</p> |
| [登録]ボタン(上図③) | <p>選択したファイルの内容を登録します。</p> |

14.【オプション機能】関連語表示設定

検索ワードに関連するワードをリンクで表示することができます。

表示されたワードをクリックするとそのワードでの検索結果が表示されます。



14. 1. 関連語表示設定 ー 一覧画面



14. 1. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|------------------|------------------------------|
| 登録ワード(上図①) | 表示ワードが表示される検索ワードです。 |
| 表示ワード(上図②) | 関連語として表示されるワードです。 |
| [編集]ボタン(上図③) | 関連語表示設定 ー 編集画面に遷移します。(▶P.65) |
| [削除]ボタン(上図③) | 登録されているワードを削除します。 |
| [新規登録]ボタン(上図④) | 関連語表示設定 ー 登録画面に遷移します。(▶P.64) |
| [ダウンロード]ボタン(上図④) | 登録されている全データを TXT ファイルで出力します。 |

14. 2. 関連語表示設定 — 登録画面

i-search 関連語表示機能設定 > 登録 Digi-Ana Communications

admin さま

Top

関連コンテンツ設定

関連語表示設定

一覧

一括登録

最適化設定

検索除外設定

利用状況確認

ランキング

巡回収集

ユーザー管理

イベントログ

検索元グループ設定

除外IP設定

ログアウト

登録ワード

メール

表示ワード

メール 管理

メール 迷惑


メール 共有

登録 戻る

14. 2. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|---------------|---|
| [登録ワード]欄(上図①) | 表示ワードが表示される検索ワードを入力します。 |
| [表示ワード]欄(上図②) | 関連語として表示されるワードを入力します。 ※ 複数のワードを登録する場合は、改行して入力します。 ※ 表示ワードは5つまで入力できます。 |
| [登録]ボタン(上図③) | 入力した内容を登録します。 |
| [戻る]ボタン(上図③) | 関連語表示設定 — 一覧画面に遷移します。(▶P.63) |


14. 3. 関連語表示設定 — 編集画面



14. 3. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|---------------|---|
| [登録ワード]欄(上図①) | 表示ワードが表示される検索ワードを入力します。 |
| [表示ワード]欄(上図②) | 関連語として表示されるワードを入力します。 ※ 複数のワードを登録する場合は、改行して入力します。 ※ 表示ワードは5つまで入力できます。 |
| [更新]ボタン(上図③) | 編集した内容を更新します。 |
| [戻る]ボタン(上図③) | 関連語設定 — 一覧画面に遷移します。(▶P.63) |

14. 4. 関連語表示設定 — 一括登録画面



14. 4. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|--------------|--|
| 登録モード(上図①) | 一括登録の登録方法を選択します。 <ul style="list-style-type: none">全削除/全登録 : 既存のコンテンツをすべて削除(クリア)し、アップロードしたファイルの内容を反映します。追加登録 : 既存の登録ワード・表示ワードに追加登録します。(すでに登録されている登録ワード・表示ワードは重複して登録することはできません。) |
| [参照]ボタン(上図②) | ローカルフォルダから TXT ファイルを選択します。 ※ ダウンロードデータを参考にしてデータを作成します。(▶P.63) ※ フォーマットを変更すると、正常に登録することができません。 |
| [登録]ボタン(上図③) | 選択したファイルの内容を登録します。 |

15.【オプション機能】サジェスト除外設定

サジェスト機能は、多く検索されているワードから自動的に候補ワードリストを生成し、検索ワード入力時に表示（サジェスト表示）することができます。

サジェスト除外設定は、自動生成された候補ワードからサジェスト表示したくないワードを除外することができます。



15. 1. サジェスト除外設定画面

15. 1. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|---------------|--|
| ワード検索(上図①) | 有効ワードリスト、無効ワードリスト内から、特定の文言を含むワードを抽出することができます。 |
| 有効ワードリスト(上図②) | <p>検索されたワードが、以下の条件で自動生成されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2 回以上検索されている(連続の検索は回数にカウントされません。) ・ 検索結果に該当するページが存在する(検索結果が 0 件の場合は、リストに登録されません。) <p>※ 候補ワードリストは、過去 13 ヶ月で検索回数の多い順に表示されます。</p> |
| 無効ワードリスト(上図③) | 有効ワードリストから無効ワードリストへ移動させることで、サジェスト表示を無効にします。 |
| [⇄]ボタン(上図④) | <p>選択したワードを有効ワードリストまたは無効ワードリストへ移動します。</p> <p>※ 複数のワードを一度に移動する場合は、Ctrl キーを押しながらワードを選択します。</p> |

16.【オプション機能】サジェスト追加設定

検索ワード入力時に優先的に表示(サジェスト表示)させたい候補ワードを設定することができます。

表示させたい候補ワードと合わせて、ワードの読み方も登録することができます。(登録された読み方が検索窓に入力されると、登録された候補ワードが表示されます。)



16. 1. サジェスト追加設定画面

The screenshot shows the 'Suggest Addition Setting' page. The sidebar on the left includes links like 'Top', '関連コンテンツ設定', '最適化設定', '検索除外設定', 'サジェスト追加設定' (highlighted), 'サジェスト除外設定', '利用状況確認', 'ランキング', '巡回収集', 'ユーザー管理', 'イベントログ', '検索元グループ設定', '除外IP設定', and 'ログアウト'. The main content area has a header 'サジェスト追加設定' and 'Digi-Ara Communications'. Below the header, there are three main sections: 1. '特定ディレクトリ' (Specified Directory) with a list containing 'デジアナコミュニケーションズ' and 'よくあるご質問'. 2. '特定キーワード入力(キーワード読み方)' (Specified Keyword Input (Keyword Reading Method)) with a list containing 'デジアナコミュニケーションズ, digianacommunications', 'デジアナコミュニケーションズ, dejianakomyunike^shonzu', 'i-search, aisa^ti', 'i-ask, aiasuku', 'i-entry, aientri^', and 'dbecs, dhi^bekkusu'. 3. An '入力例' (Input Example) section showing 'デジアナコミュニケーションズ' and 'デジアナコミュニケーションズ, digianacommunications' with instructions on how to input keywords and reading methods. At the bottom of the main content area, there are buttons: '参照' (Reference), '一括アップロード' (Bulk Upload), '一括ダウンロード' (Bulk Download), and '更新' (Update).

16. 1. 1. 各メニューの機能説明

| | |
|-----------------------------|--|
| [特定ディレクトリ]欄(上図①) | 複数ある場合は、設定するディレクトリを選択します。 |
| [特定キーワード入力(キーワード読み方)]欄(上図②) | <p>サジェスト候補ワードに優先的に表示させたいキーワードを入力します。読み方を設定する場合は、キーワードの後に「,(半角カンマ)」を入力し、続けて読み方を入力します。</p> <p>※ 一行につき1つのキーワード、読み方を設定します。</p> <p>※ スペースを含むキーワードも設定することができます。</p> <p>※ キーワードのみ入力した場合は、読み方が自動で登録されます。</p> <p>【設定例】</p> <p>「企業情報」と入力し[更新]ボタンをクリックすると、「企業情報,kigyouchouhou」と登録されます。</p> <p>※ 読み方の長音は、「^'(カレット)」に置き換えて設定します。</p> <p>【設定例】</p> <p>i-search,aisa^ti</p> |
| [参照]ボタン(上図③) | ローカルフォルダからファイルを選択します。 |

| | |
|----------------------|--|
| [一括アップロード]ボタン(前頁の図③) | <p>データを更新(上書き)します。</p> <p>※ ダウンロードデータを参考にして一括登録するデータを作成します。</p> <p>※ ダウンロードデータの一行目「キーワード」「読み方」は削除せず作成してください。フォーマットを変更すると、正常に登録することができません。</p> <p>※ キーワードは必ず記入します。読み方の記入がない場合は、自動で登録されます。</p> |
| [一括ダウンロード]ボタン(前頁の図③) | 登録されている全データを CSV ファイルで出力します。 |
| [更新]ボタン(前頁の図③) | 編集した内容を更新します。 |

このマニュアルについて

掲載されているイメージ図はサンプルとなりますので、現物と異なる場合がございます。また、ご契約内容によっては、操作画面が若干異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。



スカラコミュニケーションズ サポートセンター

土日・祝祭日を除く、月～金曜日 9:00～18:00(※)

電 話 0120-084-084

メール web-support@scala-com.jp

※上記のほか、事前にご連絡させていただき、年末年始等
お休みさせていただく場合がございます。